

Outlook Express の設定例

お客さまご使用のソフトのバージョン、OSによって画面が異なる場合があります。

この資料は Windows XP で作成しております。

この設定例は Outlook Express Ver.6 です。Outlook Express Ver.5 でも同様の画面です。

新規に設定を行う場合

.メールソフトの起動




1. デスクトップの Outlook Express アイコンをダブルクリックしてメールソフトを起動します。

.メールソフトの初期画面




1. Outlook Express 起動後ツールメニューの「ツール(T)」をクリックします。
2. 「アカウント(A)...」をクリックします。

.インターネット アカウント




1. 「メール」タブをクリックします。
2. 「追加(A)」 「メール(M)」をクリックします。

.名前




1. 「表示名(D):」にお客さまの名前、ニックネームなど自由にに入力します。
ここで入力された内容が送信者の名前(差出人)として送信先に表示されます。
2. 「次へ(N)>」ボタンをクリックします。

.インターネット電子メール アドレス



1. 「電子メールアドレス(E):」に[メール][メールアドレス]を半角英数小文字でに入力します。
送信先が返信操作を行った場合、ここで入力したアドレス宛に返信メールが届きます。
Ver.5 をご利用の場合、「既存の電子メールアドレスを使用する(A)」にチェックを入れます。
2. 「次へ(N)>」ボタンをクリックします。

電子メール サーバー名



1. 「受信メール(POP3、IMAP または HTTP)サーバー(I):」に[メール]の[受信メールサーバ(POP3)]を半角英数小文字で入力します。

メールサーバーごとの設定例)

ご利用されている電子メールアドレス	受信メール サーバー(I):
@mail.netwave.or.jp の場合	mail.netwave.or.jp
@mail2.netwave.or.jp の場合	mail2.netwave.or.jp
@mail3.netwave.or.jp の場合	mail3.netwave.or.jp
@post1.netwave.or.jp の場合	post1.netwave.or.jp
@mxi.netwave.or.jp の場合	mxi.netwave.or.jp

の部分はお客様メールアドレスによって変わります。

2. 「送信メール(SMTP)サーバー(O):」に[メール]の[送信メールサーバ(SMTP)]を半角英数小文字で入力します。


メールサーバーごとの設定例)

ご利用されている電子メールアドレス	送信メール サーバー(O):
@mail.netwave.or.jp の場合	sms.netwave.or.jp
@mail2.netwave.or.jp の場合	sms.netwave.or.jp
@mail3.netwave.or.jp の場合	sms.netwave.or.jp
@post1.netwave.or.jp の場合	post1.netwave.or.jp
@mxi.netwave.or.jp の場合	mxi.netwave.or.jp

の部分はお客様メールアドレスによって変わります。

3. 「次へ(N)>」ボタンをクリックします。

インターネット メール ログオン



1. 「アカウント名(A):」に[メール]の[メールアカウント]を半角英数小文字で入力します。

メールサーバーごとの設定例)


ご利用されている電子メールアドレス	アカウント名(A):
@mail.netwave.or.jp の場合	
@mail2.netwave.or.jp の場合	
@mail3.netwave.or.jp の場合	
@post1.netwave.or.jp の場合	@post1.netwave.or.jp
@mxi.netwave.or.jp の場合	@mxi.netwave.or.jp

の部分はお客様メールアドレスによって変わります。

2. 「パスワード(P):」に[メール]の[メールパスワード]を半角英数小文字で入力し、「パスワードを保存する(W)」にチェックを入れます。


3. 「次へ(N)>」ボタンをクリックします。

設定完了



1. 「設定完了」の画面が表示されます。「完了」ボタンをクリックします。


インターネット アカウント



1. 該当の電子メールアカウントを選択します。
2. 「プロパティ(P)」ボタンをクリックします。


引き続き、迷惑メール送信対策の為、次ページの設定も必ず実施してください。

.サーバー




1. 「サーバー」タブをクリックします。
2. 「このサーバーは認証が必要(V)」にチェックを入れて、「設定(E)...」ボタンをクリックします。

.送信メール サーバー



1. 「次のアカウントとパスワードでログオンする(O)」にチェックを入れます。
2. 「アカウント名(C):」に[メール]の[メールアドレス]を半角英数小文字で入力し、「パスワード(P):」に[メール]の[メールパスワード]を半角英数小文字で入力し、「パスワードを保存する(W)」にチェックを入れます。
3. 「OK」ボタンをクリックします。

.詳細設定




1. 「詳細設定」タブをクリックします。
2. 「送信メール(SMTP)(O):」に587を入力します。

メールソフト標準設定では、『25』となっていますが、迷惑メール送信防止の為、『587』(サブミッションポート)を指定します。

3. 「サーバーにメッセージのコピーを置く(L)」のチェックを外します。
4. 「適用(A)」ボタンをクリックします。
5. 「OK」ボタンをクリックします。

.インターネット アカウント



1. 「閉じる」ボタンをクリックします。

以上でメールの設定は終了です。