

# Outlook Express の設定例

お客さまご使用のソフトのバージョン、OSによって画面が異なる場合があります。

この資料は Windows XP で作成しております。

この設定例は Outlook Express Ver.6 です。Outlook Express Ver.5 でも同様の画面です。


## 設定の修正・変更・確認を行う場合

### メールソフトの初期画面




1. 「ツール(T)」をクリックします。
2. 「アカウント(A)...」をクリックします。

### インターネット アカウント




1. 「メール」タブをクリックします。
2. 該当の電子メールアドレスを選択します。
3. 「プロパティ(P)」ボタンをクリックします。

### 全般



1. 「名前(N):」にお客さまの名前、ニックネームなど入力されている事を確認してください。  
ここで入力された内容が送信者の名前(差出人)として送信先に表示されます。
2. 「電子メールアドレス(M):」に[メール]の[メールアドレス]が半角英数小文字で入力されている事を確認してください。

### サーバー



1. 「サーバー」タブをクリックします。
2. 「受信メール(POP3)(I):」に[メール]の[受信メールサーバー(POP3)]を半角英数小文字で入力します。

| ご利用されている電子メールアドレス        | 受信メール(POP3)(I):     |
|--------------------------|---------------------|
| @mail.netwave.or.jp の場合  | mail.netwave.or.jp  |
| @mail2.netwave.or.jp の場合 | mail2.netwave.or.jp |
| @mail3.netwave.or.jp の場合 | mail3.netwave.or.jp |
| @post1.netwave.or.jp の場合 | post1.netwave.or.jp |
| @mxi.netwave.or.jp の場合   | mxi.netwave.or.jp   |

の部分はお客さまメールアドレスによって変わります。

- 「送信メール(SMTP)(U):」に[メール]の[送信メールサーバー(SMTP)]を半角英数小文字で入力します。

| ご利用されている電子メールアドレス        | 送信メール(SMTP)(U):     |
|--------------------------|---------------------|
| @mail.netwave.or.jp の場合  | sms.netwave.or.jp   |
| @mail2.netwave.or.jp の場合 | sms.netwave.or.jp   |
| @mail3.netwave.or.jp の場合 | sms.netwave.or.jp   |
| @post1.netwave.or.jp の場合 | post1.netwave.or.jp |
| @mxi.netwave.or.jp の場合   | mxi.netwave.or.jp   |

の部分はお客さまメールアドレスによって変わります。

3. 「アカウント名(C):」に[メール]の[メールアカウント]を半角英数小文字で入力します。

| ご利用されている電子メールアドレス        | アカウント名(C):           |
|--------------------------|----------------------|
| @mail.netwave.or.jp の場合  |                      |
| @mail2.netwave.or.jp の場合 |                      |
| @mail3.netwave.or.jp の場合 |                      |
| @post1.netwave.or.jp の場合 | @post1.netwave.or.jp |
| @mxi.netwave.or.jp の場合   | @mxi.netwave.or.jp   |

の部分はお客さまメールアドレスによって変わります。


4. 「パスワード(P):」に[メール]の[メールパスワード]を半角英数小文字で入力し、「パスワードを保存する(W)」にチェックを入れます。
5. 「このサーバーは認証が必要(V)」にチェックを入れて、「設定(E)...」ボタンをクリックします。

## 送信メール サーバー




1. 「次のアカウントとパスワードでログオンする(O)」にチェックを入れます。
2. 「アカウント名(C):」に[メール]の[メールアドレス]を半角英数小文字で入力し、「パスワード(P):」に[メール]の[メールパスワード]を半角英数小文字で入力し、「パスワードを保存する(W)」にチェックを入れます。
3. 「OK」ボタンをクリックします。

## 接続



1. 「接続」タブをクリックします。
2. 「このアカウントには次の接続を使用する(U)」にチェックして、「ローカル エリア ネットワーク (LAN)」を選択します。


## 詳細設定



1. 「詳細設定」タブをクリックします。
2. 「送信メール(SMTP)(O):」に587を入力します。

メールソフト標準設定では、『25』となっていますが、迷惑メール送信防止の為、『587』(サブミッションポート)を指定します。
3. 「サーバーにメッセージのコピーを置く(L)」のチェックを外します。
4. 「適用(A)」ボタンをクリックします。
5. 「OK」ボタンをクリックします。

## インターネット アカウント



1. 「閉じる」ボタンをクリックします。

以上でメールの設定は終了です。