



MacOS インターネット接続アシスタント Ver8.5

(1).はじめに




1. 「インターネット接続アシスタント」を起動。ウィザード画面が表示
2. 「インターネットに接続しますか?」に「はい」をクリック
3. 「インターネットのアカウントはすでにお持ちですか?」に「はい」をクリック
4. 上図の「はじめに」の画面では設定を行うにあたり必要な情報について記載してあります。確認のうえ「右矢印」をクリック
* 次のページに進む場合「右矢印」、前のページに戻る場合「左矢印」をクリックします

(2).設定の名前と接続タイプの設定




1. 「設定の名前」の項目に[ネットワーク四国]と入力
2. 「インターネットの接続方法」に「モデム」をチェック

(3).モデム設定



1. 「モデム」に接続に使用するモデム、TA(ターミナルアダプタ)の名前を選択
2. 「ポート」にモデム、TA(ターミナルアダプタ)が選択されているポートを選択
3. 「電話回線の種別」にISDN またはアナログ回線でプッシュ契約を結ばれている場合は「トーン」そうでない場合は「パルス」を選択

(4).ISP 情報




1. 「電子メールアドレス」に[2.メール]の[電子メールアドレス]を半角英数小文字で入力
* 正しく入力されていないと、送信メールが相手から返信されませんのでご注意ください。
2. 「パスワード」に[2.メール]の[パスワード]を半角英数小文字で入力

1. 「アクセスポイント電話番号」に当社最寄りの[アクセスポイント電話番号]を半角数字で入力

* 電話番号を入力する前に「アクセスポイントご利用にあたっての注意事項」を必ずご参照ください


2. 「利用者名」に[1.接続]の[ID]を半角英数小文字で入力
3. 「パスワード」に[1.接続]の[パスワード]を半角英数小文字で入力

(5).PPP 接続スクリプト




- ・「PPP 接続スクリプト」に「いいえ」を選択

(6).IP アドレス




- ・「IP アドレス」に「いいえ」を選択

(7).ドメインネームサーバ




1. 「DNS アドレス」に[1.接続]の[ドメインサーバ (DNS)のIPアドレス]を半角数字で入力
2. 「ドメインネーム」に[netwave.or.jp]と半角英小文字で入力

(8).電子メールアドレスおよびパスワード



1. 「電子メールアドレス」に[2.メール]の[電子メールアドレス]を半角英数小文字で入力
* 正しく入力されていないと、送信メールが相手から返信されませんのでご注意ください。
2. 「パスワード」に[2.メール]の[パスワード]を半角英数小文字で入力


(9).電子メールアドレスおよびホストコンピュータ



1. 「POP アカウト」に[2.メール]の[電子メールアドレス]を半角英数小文字で入力
2. 「SMTP サーバ」に[2.メール]の[サーバ名送信(SMTP)]を半角英数小文字で入力


(10).ニュースグループホストコンピュータ

* ニュースを利用されない方、ご不明な方は特に設定する必要はありません。




- ・「ニュース(NNTP)サーバ」にニュースを購読される場合「news.netwave.or.jp」と半角英小文字で入力

(11).プロキシサーバの設定



- ・「プロキシサーバ」に「いいえ」をチェック

(12).まとめ



1. 「終了時に接続」にチェックを入れる
2. 「詳細を表示」をクリックし、設定された内容が正しいか確認をし、修正箇所があるようであれば元に戻り内容を修正。正しければ「設定する」をクリック

以上で設定終了です。