

PostPet Ver2.0 の設定例

お客さまご使用のソフトのバージョン、OS によって画面が異なる場合があります。設定例は Windows98 で作成しています。

新規設定を行う場合
・セットアップ
Post Pet を起動します。



1. 「SMTP サーバー」に[メール]の[送信メールサーバー(SMTP)]を半角英数小文字で入力
2. 「POP アカウント」に[メール]の[メールアドレス]を半角英数小文字で入力
(*POP アカウントの設定は特殊設定となりますのでご注意ください。)
3. 「電子メールアドレス」に[メール]の[メールアドレス]を半角英数小文字で入力
*正しく入力されていしないと送信メールが相手から返信されませんのでご注意ください。
4. 「名前」に[お客さまの名前]などを入力
*この名前はメールの送信者に表示されますので本名など記入される場合はご注意ください。
5. 「パスワード」に[メール]の[パスワード]を半角英数小文字で入力し、「パスワードの保存」にチェックを入れる。
6. 「サーバーにあるメールを」で「削除」を選択

ペットの設定画面に進むので、画面の指示に従い、設定を終了してください。


以上で設定は終了です。

設定の修正・変更・確認を行う場合
Post Pet を起動します。
・各種設定




1. 「設定(S)」 「各種設定」を選択

・基本(必須)




1. 「SMTP サーバー」に[メール]の[送信メールサーバー(SMTP)]を半角英数小文字で入力
 2. 「POP アカウント」に[メール]の[メールアドレス]を半角英数小文字で入力
(*POP アカウントの設定は特殊設定となりますのでご注意ください。)
 3. 「電子メールアドレス」に[メール]の[メールアドレス]を半角英数小文字で入力
*正しく入力されていしないと送信メールが相手から返信されませんのでご注意ください。
 4. 「名前」に[お客さまの名前]などを入力
*この名前はメールの送信者に表示されますので本名など記入される場合はご注意ください。
 5. 「パスワード」に[メール]の[パスワード]を半角英数小文字で入力し、「パスワードの保存」にチェックを入れる。
5. 「サーバーにあるメールを」で「削除(おすすぬめ)」を選択

・その他



1. 「その他」(タブ)を選択
2. 「分おきにメールをチェック」チェックする必要はありませんが、頻繁にメールを受信する場合、チェックを入れ時間を選択してください
3. 「未読メールのみダウンロード」のチェックをはずす

・むずかしい設定



1. 「むずかしい設定」(タブ)を選択
2. 「ユーザーの認証方式」に[POP3 標準]を選択
3. 「OK」をクリック

以上で設定の修正・変更・確認は終了です。